



BATOCERA PARA INICIANTE

RETROVISION



CLUBE DOS GAMES

SUMÁRIO

Introdução

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Iniciando

Downloads Necessários

Gravando o Sistema

O Primeiro Boot

Adicionando seus Jogos

Sobre o autor

Próximo Passo

INTRODUÇÃO

INICIANDO

O Batocera é uma distribuição Linux de jogos retrô totalmente gratuita, que pode ser copiada para um pen drive USB ou cartão SD com o objetivo de transformar qualquer computador/notebook em um console de jogos.

Neste guia rápido, você vai aprender a instalar o sistema em um pendrive ou HD/SSD externo sem apagar o seu Windows ou comprometer seus arquivos pessoais.

O que você precisa: Um pendrive ou HD/SSD externo (mínimo de 16GB) e um computador com acesso à internet para os downloads iniciais.




CAPÍTULO 01

OS DOWNLOADS NECESSÁRIOS

Para começar, você só precisa de dois arquivos gratuitos e oficiais. Certifique-se de baixá-los de fontes seguras:


- 1 A imagem do sistema: Acesse o site oficial www.batocera.org, vá na seção de downloads e baixe a versão para "Desktop/Laptop".



2

O gravador: Baixe e instale o programa **BalenaEtcher** (disponível para Windows, Mac e Linux) no endereço: <https://etcher.balena.io>

Ele será o responsável por preparar sua unidade externa.





CAPÍTULO 02

GRAVANDO O SISTEMA

Este é o processo técnico onde o sistema é "queimado" na sua unidade. Siga rigorosamente estes passos:


- 1** Conecte o pendrive ou **HD/SSD** no PC. Atenção: todos os dados contidos nesta unidade serão apagados permanentemente.
- 2** Abra o **BalenaEtcher**.
- 3** Clique em **Flash from file** e selecione o arquivo de imagem do Batocera que você baixou no **Passo 1**.







4

Clique em **Select target** e marque cuidadosamente a sua unidade externa (pendrive ou HD/SSD).





5 Clique em **Flash!** e aguarde a barra de progresso chegar a 100%.



CAPÍTULO 03

O PRIMEIRO BOOT

Agora vamos fazer o computador iniciar pelo Batocera em vez do Windows:

1


Mantenha a unidade conectada e reinicie o computador.

2

Assim que a tela ligar (antes do logo do Windows aparecer), pressione repetidamente a **tecla de Boot** do seu PC. As teclas mais comuns são **F9, F10, F12 ou DEL**.

3

No menu de dispositivos que aparecer, selecione o seu **pendrive** ou **HD/SSD** (geralmente identificado pela marca, como Kingston, SanDisk ou UEFI Device).



Dica: Dependendo da placa-mãe a aparência dessa tela pode ser diferente, mas as informações serão praticamente as mesmas.

CAPÍTULO 04


ADICIONANDO SEUS JOGOS (ROMS)

Com o sistema rodando, é hora de colocar os jogos, conhecidos como **ROMs**. Você pode encontrar e baixar essas ROMs facilmente realizando pesquisas em sites especializados na internet.

Para colocar no Batocera, a organização é feita através da rede local:






Com o Batocera ligado e conectado na mesma rede (Wi-Fi ou Cabo) do seu PC principal, abra o explorador de arquivos do Windows e digite **\\BATOCERA**.



2

Entre na pasta **SHARE** e, em seguida, na pasta **ROMS**.








3

Você verá pastas com os nomes de diversos consoles. Basta copiar os jogos baixados para dentro da pasta correspondente.



Exemplos de organização:

Super Nintendo: coloque os arquivos na pasta **snes**



Mega Drive: coloque os arquivos na pasta **megadrive****Atari 2600:** coloque os arquivos na pasta **atari2600**

Após copiar os arquivos, volte ao Batocera, aperte **START**, vá em **AJUSTES DE JOGO** e selecione **ATUALIZAR LISTA DE JOGOS**



Pronto, agora é só voltar para a tela inicial que o Batocera irá mostrar os jogos que foram adicionados para cada console.

BATOCERA PARA INCIANTES

CAPÍTULO 05

SOBRE O AUTOR

Guilherme é CEO do Clube dos Game, programador, especialista em automações e apaixonado por Games Retrô. Com mais de 25 anos de experiência em tecnologia, sua missão é facilitar a vida de quem quer reviver os clássicos sem perder horas configurando sistemas complexos.



BATOCERA PARA INCIANTES

CAPÍTULO 06

PRÓXIMO PASSO

Parabéns, seu sistema básico está configurado e rodando!

No entanto, você deve ter notado que ele ainda parece simples: os jogos estão sem capas, os vídeos de demonstração não aparecem e os controles podem não estar perfeitamente mapeados.

Se você quer pular a parte chata de pesquisar tutoriais e deseja deixar seu sistema com um visual de **fliperama profissional**, com artes de capa, filtros de TV de tubo e emuladores de consoles pesados (como PS2 e GameCube) totalmente otimizados, eu tenho o próximo passo para você.

Transforme sua instalação básica em uma central de entretenimento premium.

[QUERO DEIXAR MEU
BATOCERA PROFISSIONAL](#)

Canal Youtube



Perfil Instagram



Grupo Ofertas



Nosso site

